

Dateisysteme einhängen

Es ist möglich auf die Filesysteme des Clusters auch von außerhalb zuzugreifen. Alle Filesysteme werden dabei über `storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de` per CIFS freigegeben. Dieser Server kann auch für Transfers mit `rsync` oder `SCP/SFTP` verwendet werden.



Hinweis für UKD und Medizin

Wenn Sie das Gefühl haben, dass ihre Datenverbindungen langsam sind, wenden Sie sich bitte an das HPC-Team. Möglicherweise muss eine Bandbreiten-Einschränkung der UKD-IT für Sie deaktiviert werden.



Externe Datentransfers

Wenn Sie Daten mit externen Nutzer*Innen teilen wollen, oder auf den Cluster herunterladen wollen, empfehlen wir die Nutzung von Globus Connect. Diese ist im Wiki unter [Datenübertragung mit Globus Connect](#) beschrieben.



Passwordlose Anmeldung

Sollte ihr System sich in der Windows-Domäne befinden oder ein Kerberos-Ticket besitzen, ist eine Authentifizierung ohne Password-Eingabe bei CIFS/Samba möglich. Eine Anleitung zum Einrichten eines Kerberos-Tickets finden sie [hier](#).

- Zugriff per `sshfs` (Nur Mac / Linux)
 - Mac OS
- Zugriff per `rsync` (Mac, Linux, Windows per `cygwin`)
 - Windows
- Zugriff per CIFS / Samba (Linux, Mac, Windows)
 - Einrichtung unter Windows
 - Einrichtung unter Linux
 - Einrichtung mittels `smbcredentials`
 - Einrichtung mittels Kerberos
- Zugriff per SFTP (Alle Systeme)

Zugriff per `sshfs` (Nur Mac / Linux)

Die größtmögliche Performanz und Linux-Kompatibilität sowie den geringsten Konfigurationsaufwand bietet die Verwendung der Dateisysteme mittels `sshfs`. Dabei wird das sehr sichere, stabile und schnelle SSH-Protokoll für die Dateiübertragung verwendet, das auch bereits beim interaktiven Zugriff auf den Cluster zum Einsatz kommt. Wenn für die normale `ssh`-Verbindung bereits ein [passwortloser Login](#) konfiguriert wurde, verwendet `sshfs` ebenfalls automatisch diese Konfiguration.

Dazu müssen lediglich die Zielverzeichnisse erstellt werden, unter dem die HPC-Dateisysteme lokal verfügbar sein sollen. Gemäß den Linux-Standards empfiehlt sich dafür der Ordner `/mnt`:

Zielordner erstellen und Berechtigungen setzen

```
sudo mkdir /mnt/hpc-project /mnt/hpc-scratch /mnt/hpc-home
sudo chown $USER:$USER /mnt/hpc-project /mnt/hpc-scratch /mnt/hpc-home
```

Anschließend kann bereits der Befehl `sshfs` verwendet werden, um die Dateisysteme des Clusters lokal verfügbar zu machen:

Dateisysteme mittels `SSHFS` einhängen

```
sshfs Unikennung@storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de:/gpfs/project /mnt/hpc-project
sshfs Unikennung@storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de:/gpfs/scratch /mnt/hpc-scratch
sshfs Unikennung@storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de: /mnt/hpc-home
```

Falls der Befehl `sshfs` nicht gefunden werden kann, muss dieser ggf. noch über das gleichnamige Paket auf ihrem lokalen Rechner installiert werden. Unter Debian / Ubuntu und Derivaten genügt dazu der folgende Befehl:

SSHFS installieren

```
sudo apt install sshfs
```

Mac OS

Für NutzerInnen von mac OS sollte die Anleitung analog funktionieren. Lediglich die Dateipfade unter /mnt müssen auf einen anderen Ordner geändert werden, z.B. innerhalb des Benutzerverzeichnisses:

Zielordner erstellen und Berechtigungen setzen

```
mkdir -p ~/mnt/hpc-project ~/mnt/hpc-scratch ~/mnt/hpc-home
```

Anschließend kann wie bereits oben der Befehl sshfs verwendet werden, um die Dateisysteme des Clusters lokal verfügbar zu machen:

Dateisysteme mittels SSHFS einhängen

```
sshfs Unikennung@storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de:/gpfs/project ~/mnt/hpc-project
sshfs Unikennung@storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de:/gpfs/scratch ~/mnt/hpc-scratch
sshfs Unikennung@storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de: ~/mnt/hpc-home
```

Zugriff per rsync (Mac, Linux, Windows per cygwin)

Falls es nicht erforderlich ist, die Dateisysteme des Clusters dauerhaft in der lokalen Verzeichnisstruktur verfügbar zu machen, sondern nur Dateien zu übertragen, empfiehlt sich die Verwendung von rsync. Mit rsync lässt sich die größtmögliche Übertragungsgeschwindigkeit erreichen. Außerdem werden, im Gegensatz zu einem normalen Kopiervorgang, inkrementelle Übertragungen unterstützt. rsync überprüft dazu automatisch, welche Dateien schon am Zielpfad existieren, und überträgt nur die geänderten Dateien. Dies ist insbesondere beim Übertragen von ganzen Verzeichnisstrukturen sehr hilfreich. rsync verwendet analog zu sshfs das SSH-Protokoll, was auch zum Login auf dem Cluster verwendet wird. Falls also bereits ein [passwortloser Login](#) konfiguriert wurde, wird dieser ebenfalls automatisch von rsync genutzt.

Die Syntax zur Verwendung von rsync lautet wie folgt:

Datenübertragung mittels rsync

```
rsync -aPe ssh /Pfad/zur/ersten/Quelldatei /Pfad/zur/zweiten/Quelldatei
[...] /Pfad/zum/Zielverzeichnis
```

Wenn sich einer der beiden Pfade auf einem entfernten Computer befindet, z.B. auf dem HPC, kann dies mit einem : vor dem Pfad angegeben werden. Um Daten in das eigene GPFS-Verzeichnis hochzuladen, kann also folgender Befehl verwendet werden:

Dateien mit rsync hochladen

```
rsync -aPe ssh /Pfad/zur/Quelldatei/auf/dem/lokalen/System
Unikennung@storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de:/gpfs/project/Benutzername
```

Herunterladen funktioniert analog:

Dateien mit rsync herunterladen

```
rsync -aPe ssh Unikennung@storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de:/gpfs/project
/Benutzername/Dateiname /Pfad/zum/Zielverzeichnis/auf/dem/lokalen/System
```

Anstatt von Quelldateien können natürlich auch ganze Quellverzeichnisse angegeben werden. Ist dabei ein / am Ende des Verzeichnisnamens, so wird das Verzeichnis am Zielort ausgepackt, d.h. nur die Unterordner und Dateien werden übertragen, nicht aber das Verzeichnis selbst. Lässt man den / am Ende des Quellverzeichnisses weg, so wird im Zielverzeichnis ein gleichnamiges Verzeichnis erstellt, und darin die Unterordner und Dateien abgelegt.



Unbedingt die Storageknoten verwenden!

Hierbei ist es wichtig, dass für die Dateiübertragung ebenfalls die Storageknoten unter `storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de` verwendet werden. Wird der Login-Knoten `hpc.rz.uni-duesseldorf.de` verwendet, so sind die Transferraten geringer und die Verwendung des Clusters durch andere NutzerInnen wird erheblich beeinträchtigt. Daher werden Verbindungen wie `sshfs` oder `rsync` auf dem Login-Knoten automatisch nach ein paar Sekunden wieder getrennt.

Windows

Unter Windows kann das `rsync`-Kommandozeilentool mittels Cygwin installiert werden. Dazu Cygwin von der [Herausgeberseite](#) herunterladen und installieren. Bei der Installation erscheint ein Fenster, in dem die zu installierenden Pakete abgefragt werden. Dort ist ein Haken neben `rsync` zu setzen. Nach der Installation kann die Cygwin-Befehlszeile über die Desktopverknüpfung gestartet werden. Darin sollte nun das `rsync`-Programm zur Verfügung stehen. Die Pfade zu den lokalen Festplatten stehen unter Cygwin mittels `/cygdrive/c/...` zur Verfügung.


Zugriff per CIFS / Samba (Linux, Mac, Windows)

Es ist möglich, die Filesysteme `/gpfs/project` und `/gpfs/scratch` sowie das Homeverzeichnis per CIFS unter Windows, Linux und macOS lokal ins Dateisystem einzubinden. Dazu wird folgende Konfiguration empfohlen:

Bezeichnung	Wert
Servename	<code>storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de</code>
Domäne:	AD
Benutzername:	<IDM-Kennung>
Passwort:	<IDM-Passwort>
Freigabe-Name:	<code>project</code> , <code>home</code> oder <code>scratch</code>

Einrichtung unter Windows

Unter Windows lassen sich die HPC Dateisysteme als Netzwerklaufwerk hinzufügen:



Dazu im Windows (Datei-)Explorer bei „Dieser PC“ (1) auf „Netzwerklaufwerk verbinden“ (2) klicken.

Bei den Verbindungseigenschaften als Ordner „\\storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de\project“ (3) eingeben.
(Tipp: Um direkt zu dem persönlichen Projektordner im GPFS zu gelangen, einfach noch „<Nutzerkürzel>“ anhängen.)

Dann müssen Sie noch den Haken bei „andere Anmeldeinformationen“ (4) setzen und mit „Fertig stellen“ (5) bestätigen.

Bei den darauf folgenden Netzwerkanmeldeinformationen bei Benutzername dann „<Nutzerkürzel>@ad.hhu.de“ (6) angeben.

Zu guter Letzt noch das Passwort (7) eingeben und mit „OK“ (8) bestätigen, danach sollte der HPC Ordner eingebunden werden.

Einrichtung unter Linux

Unter Linux existieren zwei Wege, um die HPC-Dateisysteme ins lokale Dateisystem einzubinden. Der klassische Weg verwendet dazu eine Datei `.smbcredentials` im Home-Verzeichnis des Nutzers, indem die Zugangsdaten im Klartext abgespeichert werden. Dies stellt allerdings ein mögliches Sicherheitsrisiko dar, da so Unikennung und Passwort für alle lokalen Programme lesbar sind. Sicherer ist daher die Verwendung von Kerberos, bei der die Authentifizierung über ein vom Server ausgestelltes Kerberos-Ticket erfolgt.

Einrichtung mittels `.smbcredentials`

Folgende Zeilen anpassen und in die `/etc/fstab` eintragen:

```
//storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de/project /mnt/hpc-project
cifs users,_netdev,credentials=/home/<lokaler Benutzername>/.
smbcredentials,noauto,uid=1000,gid=1000 0 0
//storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de/scratch /mnt/hpc-scratch
cifs users,_netdev,credentials=/home/<lokaler Benutzername>/.
smbcredentials,noauto,uid=1000,gid=1000 0 0
//storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de/home /mnt/hpc-home
cifs users,_netdev,credentials=/home/<lokaler Benutzername>/.
smbcredentials,noauto,uid=1000,gid=1000 0 0
```

Gegebenenfalls muss der Wert 1000 bei uid und gid durch den Namen des lokalen Benutzers ersetzt werden, wenn der lokale Benutzer nicht der erste erstellte Benutzer auf dem lokalen System ist. Danach muss die Datei `.smbcredentials` im Homeverzeichnis des lokalen Nutzers angepasst werden:

```
/home/<lokaler Benutzername>/.smbcredentials
```

```
username=IDM-Kennung  
password=IDM-Passwort  
domain=AD
```

Die Zielverzeichnisse auf dem lokalen System sollten erstellt und dem lokalen Nutzer übergeben werden:

Zielverzeichnisse erstellen und Berechtigungen setzen

```
sudo mkdir /mnt/hpc-project /mnt/hpc-scratch /mnt/hpc-home  
sudo chown $USER:$USER /mnt/hpc-project /mnt/hpc-scratch /mnt/hpc-home
```

Danach sollten sich die Dateisysteme mit folgenden Befehlen mounten lassen:

```
mount /mnt/hpc-project  
mount /mnt/hpc-scratch  
mount /mnt/hpc-home
```

Einrichtung mittels Kerberos

Um ein Kerberos-Ticket zu erzeugen, ist es notwendig, die Kerberos-Client-Tools installiert zu haben. Der Paketname unterscheidet sich dabei zwischen den Linux-Distributionen:

Distribution	Paketnamen
ArchLinux	krb5
Debian	krb5-config krb5-clients krb5-user
Ubuntu	krb5-user
RHEL / CentOS / Alma Linux / Rocky Linux / Oracle Linux	krb5-workstation krb5-libs

Bei Debian und Ubuntu werden Sie während der Installation möglicherweise direkt nach dem Kerberos-Realm gefragt. In diesem Fall ist folgender Wert zu Verwenden:

Realm	AD.HHU.DE
CIFS-Server	hilbert-14k.ad.hhu.de

Beim Realm ist darauf zu achten, dass dieser komplett groß geschrieben wird. Danach kann mit folgendem Befehl ein Ticket erzeugt werden:

```
kinit -f <Unikennung>@AD.HHU.DE
```

An dieser Stelle werden Sie nach dem Passwort zu ihrer Unikennung gefragt, und müssen dieses eintippen. Mit dem folgenden Befehl können Sie überprüfen, ob korrekt ein Ticket erzeugt wurde:

```
philipp@VM-Rehs ~ $ klist  
Ticketzwischenspeicher: FILE:/tmp/.....  
Standard-Principal: phreh100@AD.HHU.DE  
  
Valid starting Expires Service principal  
26.01.2022 12:26:06 26.01.2022 22:26:06 krbtgt/AD.HHU.DE@AD.HHU.DE  
erneuern bis 26.01.2022 22:26:06
```



Danach kann folgender Eintrag in der `/etc/fstab` angelegt werden:

Gegebenenfalls muss der Wert 1000 bei uid, cruid und gid durch den Namen des lokalen Benutzers ersetzt werden, wenn der lokale Benutzer nicht der erste erstellte Benutzer auf dem lokalen System ist. Die Zielverzeichnisse auf dem lokalen System sollten erstellt und dem lokalen Nutzer übergeben werden:


```
sudo mkdir /mnt/hpc-project /mnt/hpc-scratch /mnt/hpc-home
sudo chown $USER:$USER /mnt/hpc-project /mnt/hpc-scratch /mnt/hpc-home
```

```
mount /mnt/hpc-project
mount /mnt/hpc-scratch
mount /mnt/hpc-home
```


Als alternative Zugriffsmethode steht unter allen Betriebssystemen das SFTP-Protokoll bereit, was ähnlich zu den oben beschriebenen Methoden per SSHFS und 'rsync' die Daten über das SSH-Protokoll überträgt. Dazu empfiehlt sich die Verwendung der Open Source-Software FileZilla, die unter <https://filezilla-project.org/> heruntergeladen werden kann. Nach dem Start der Anwendung öffnet sich folgendes Fenster:




Mit einem Klick auf das Server-Symbol in der oberen linken Ecke kann der Server-Manager geöffnet werden.




In diesem Fenster kann mit einem Klick auf "New site" eine neue Verbindung angelegt werden. Es empfiehlt sich, die Verbindung mit einem aussagekräftigen Namen zu benennen, in diesem Fall z.B. "HPC".




Anschließend müssen im rechten Teil des Fensters die Verbindungsparameter eingestellt werden. Als Protokoll muss "SFTP" verwendet werden (das "S" steht hierbei für die Verschlüsselung, und ist daher sehr wichtig, unverschlüsselte Verbindungen werden abgelehnt). Als Host bzw. Servernamen ist wie gewohnt `storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de` zu verwenden, und als Benutzername die eigene Unikenennung.




Mit einem Klick auf "Connect" bzw. "Verbinden" öffnet sich dieses Fenster, indem das Passwort abgefragt wird. Dort einfach das zur Unikenennung gehörige Passwort eingeben, und mit "OK" bestätigen.




Anschließend wird die Verbindung zum HPC-Storage hergestellt, und die Verzeichnisstruktur im rechten Fenster angezeigt (kann beim ersten Verbindungsaufbau bis zu 20 Sekunden dauern). Das Startverzeichnis ist dabei immer das Home-Verzeichnis.



Um zum GPFS zu gelangen, kann mit einem Klick auf den Schrägstrich "/" im oberen Teil des Verzeichnisbaumes auf das Wurzelverzeichnis des HPC gewechselt werden. Anschließend kann im unteren Teil des Verzeichnisbaumes das Verzeichnis gpfs per Doppelklick geöffnet werden, und darin dann das Verzeichnis project.



Danach sollte sich die Liste der Benutzerverzeichnisse öffnen, in dem das eigene Benutzerverzeichnis ausgewählt und durch Doppelklick geöffnet werden kann.



Dateien und Ordner können per Rechtsklick Download oder per Drag and Drop heruntergeladen werden. Standardmäßig werden sie immer in das Verzeichnis gespeichert, was in der linken Hälfte geöffnet ist (beim Start ist das das lokale Benutzerverzeichnis). Der Übertragungsfortschritt wird im unteren Teil des Fensters angezeigt.