

macOS bis Monterey 12.7.2 – Eduroam einrichten / Connect to Eduroam

ACHTUNG: Sollten Sie in der Vergangenheit auf Ihrem Gerät schon einmal eine eduroam-Verbindung eingerichtet haben, sollten Sie zunächst das alte Profil löschen (siehe [Punkt 3](#))


ATTENTION: If you have already set up an eduroam connection on your device in the past, you should first delete the old profile (see [Point 3](#))

Kurzinformation / Short information

1. Mit Internet verbinden /
Connect to Internet
2. Neues Profil mit Telesec-Zertifikat (G2) installieren /
Install new profile with Telesec certificate (G2)
3. Bestehende eduroam-Einrichtung aus WLAN-Konfiguration und Profil-Konfiguration löschen /
Delete existing eduroam setup from WLAN configuration and profile configuration

1. Mit Internet verbinden /

Connect to Internet



Schritt 1: Verbinden Sie sich mit dem Internet. Sollten Sie auf dem Campusgelände sein, klicken Sie oben rechts auf das **WLAN-Symbol (1)** und dann auf **eduroam (2)**.

Step 1: Connect to the Internet. If you are on campus, click on the **WLAN icon (1)** in the upper right corner and then on **eduroam (2)**.




Schritt 2: Geben Sie dann Ihre **Uni-Kennung** ein und hängen Sie "@hhu.de" an, also **unikennung@hhu.de**

Step 2: Then enter your **uni username (Uni-Kennung)** and follow it with "@hhu.de", so **uniUsersame@hhu.de**.


2. Neues Profil mit Telesec-Zertifikat (G2) installieren /

Install new profile with Telesec certificate (G2)




Schritt 1: Starten Sie **Safari**.

Step 1: Launch **Safari**.




Schritt 2: Öffnen Sie die Webseite **cat.eduroam.org** (ohne www davor).

Step 2: Open the **cat.eduroam.org** website (without www in front of it).



Schritt 3: Klicken Sie unten auf den großen blauen Button.

Step 3: Click on the big blue button below.




Schritt 4: Klicken Sie auf Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Step 4: Click on **Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**.

Schritt 5: Klicken Sie auf den großen grauen Button.

Step 5: Click on the big gray button.





Schritt 6: Starten Sie die Installation durch einen **Doppelklick** auf die **Installationsdatei**.

Haben Sie Mitteilungen für die Systemeinstellungen eingeschaltet, wird Ihnen (rechts oben) die Mitteilung "Profilinstallation" gezeigt.


Step 6: Start the installation by **double-clicking** on the **installation file**. Then click on **"Next"**.

If you have notifications for systems settings on, you will get a **profile installation message** (in the top right corner).




Schritt 7: Klicken Sie in den Systemeinstellungen unten links auf **"Profile"**.


Step 7: In system settings click on **"Profiles"** in the bottom right corner.



Schritt 8: Klicken Sie im neuen Fenster auf **"Fortfahren"**.


Step 8: Click **"Continue"** in the new window.






Schritt 9: Klicken Sie dann unten rechts auf **installieren**.

Step 9: Then click **Install** at the bottom right.




Schritt 10: Je nach Ihren Einstellungen können Sie per Fingerabdruck bestätigen oder Sie geben dann das (Administrator-)Passwort Ihres Macs ein.

Step 10: Then enter the (administrator) password of your Mac or your fingerprint.



Schritt 11: Das richtige Profil ist installiert, wenn im folgenden Fenster unter "Zertifikat" **T-TeleSec GlobalRoot Class 2** steht.


Step 11: The correct profile is installed if the following window says **T-TeleSec GlobalRoot Class 2** under "Certificate".




3. Bestehende eduroam-Einrichtung aus WLAN-Konfiguration und Profil-Konfiguration löschen /

Delete existing eduroam setup from WLAN configuration and profile configuration

Schritt 1: Klicken Sie oben links auf das **Apfel-Symbol (1)** und wählen Sie **"Systemeinstellungen" (2)** aus.




Step 1: Click the **apple icon (1)** in the upper left corner and select "**Syst em Preferences**" (2).




Schritt 2: Klicken Sie in der Mitte auf "**Netzwerk**".

Step 2: Click on "**Network**" in the middle.




Schritt 3: Sollte das Schloss unten links gesperrt sein, so klicken Sie dort drauf (um es zu entsperren).

Step 3: If the lock at the bottom left is locked, click on it (to unlock it).




Schritt 4: Geben Sie dann das (Administrator-)Passwort Ihres Macs ein.

Step 4: Then enter the (administrator) password of your Mac.




Schritt 5: Klicken Sie in der Liste auf **eduroam** (1) und dann auf den **Minus-Button** (2) und bestätigen Sie das Ganze mit **"OK"** (3).

Step 5: Click on **eduroam** (1) in the list and then on the **minus button** (2) and confirm with **"OK"** (3).




Schritt 6: Klicken Sie auf die **Vierecke** oben links im Fenster (um in die Systemeinstellungen zurückzukehren).

Step 6: Click on the **squares** at the top left of the window (to return to the system settings).



Schritt 7: Klicken Sie dann unten rechts auf **Profile**.


Step 7: Then click **Profiles** at the bottom right.



Schritt 8: Klicken Sie in der linken Spalte auf **eduroam** (1) und dann auf den **Minus-Button** (2) unten.

Step 8: Click **eduroam** (1) in the left column and then click the **minus button** (2) at the bottom.

Schritt 9: Bestätigen Sie mit einem Klick auf **"Entfernen"**.



Step 9: Confirm with a click on *remove*.



Schritt 10: Geben Sie dann das (Administrator-)Passwort Ihres Macs ein.

Step 10: Then enter the (administrator) password of your Mac.