



Outlook 2016

Schritt 1: Starten Sie Outlook. Es öffnet sich der Startbildschirm. Wählen Sie hier die Option **"Weiter"**



Schritt 2: Bestätigen Sie im nächsten Fenster, dass Sie Outlook mit einem E-Mail-Account verbinden möchten, indem Sie die Option **"Ja"** auswählen



Schritt 3: Geben Sie Ihren **Namen** und Ihre **E-Mail-Adresse** ein

Konto hinzufügen ✕

Konto automatisch einrichten
Outlook kann Ihre E-Mail-Konten automatisch konfigurieren.

☒ **E-Mail-Konto**

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

☐ **Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen**

< Zurück Weiter > Abbrechen

Schritt 4: Setzen Sie ein Häkchen bei (1) "**Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen**" an und klicken Sie auf (2) "**Weiter**"

Konto hinzufügen ✕

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

☐ **E-Mail-Konto**

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

☒ **Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen** 1.

< Zurück Weiter > Abbrechen

2.

Schritt 5: Wählen Sie die Option (1) **"POP oder IMAP"** aus und klicken Sie auf (2) **"Weiter"**

Konto hinzufügen

Dienst auswählen

☐ Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen

☒ **POP oder IMAP**
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen 1.

2.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Schritt 6: Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- (1) Kontotyp: **IMAP**
- (2) Posteingangsserver: **mail.hhu.de**
- (3) Postausgangsserver (SMTP): mail.hhu.de
- (4) Benutzername: **Ihre Unikennung**
- (5) Kennwort: **Ihr Unipasswort**
- (6) Nehmen Sie das Häkchen bei "Kennwort speichern" weg
- (7) Klicken Sie auf **"Weitere Einstellungen"**

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Max Mustermann
E-Mail-Adresse: Max.Mustermann@hhu.

Serverinformationen
Kontotyp: IMAP
Posteingangsserver: mail.hhu.de
Postausgangsserver (SMTP): mail.hhu.de

Anmeldeinformationen
Benutzername: mamus001
Kennwort: *****
☐ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
☒ Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

7. Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Schritt 7: Gehen Sie in dem neuen Fenster auf den Reiter "Postausgangsserver" und setzen Sie Häkchen bei "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und dann bei "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden"

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

☒ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
☒ Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
☐ Anmelden mit
 Benutzername:
 Kennwort:
☒ Kennwort speichern
☐ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

OK Abbrechen

Schritt 8: Gehen Sie weiter zum Reiter **"Erweitert"** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- (1) Tragen Sie bei **"Posteingangsserver (IMAP)"** die Portnummer **993** ein
- (2) Stellen Sie bei **"Verwenden Sie folgenden verschlüsselten Verbindungstyp"** über das Dropdown-Menü **SSL** ein
- (3) Tragen Sie bei **Postausgangsserver (SMTP)"** die Portnummer **465** ein
- (4) Stellen Sie bei **"Verwenden Sie folgenden verschlüsselten Verbindungstyp"** über das Dropdown-Menü **SSL** ein
- (5) Bestätigen Sie mit **"OK"**

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Postausgangsserver (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servvertimeout

Kurz ☒ Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

☐ Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

☐ Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

☒ Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

5. OK Abbrechen

Schritt 9: Geben Sie in dem neuen Fenster bei **"Kennwort"** Ihre **Unipasswort** ein

Internet-E-Mail - odenwell

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für folgenden Server ein.

Server: mail.hhu.de

Benutzername: mamus001

Kennwort: *****

☐ Dieses Kennwort in der Kennwortliste speichern

OK Abbrechen

Die Einrichtung ist abgeschlossen!

