



MS Mail unter Windows 10 - Einrichtung des Mail-Postfaches (Standardmail)

Anleitung für ältere Windows 10-Versionen


Schritt 1: Öffnen Sie Windows Mail. Gehen Sie (1) links auf **Konten** und dann (2) rechts auf **Konto hinzufügen**.




Schritt 2: Wählen Sie nun die Option **Anderes Konto POP, IMAP**.



Schritt 3: Geben Sie Ihre (1) **E-Mail-Adresse**, (2) den **Kontonamen** und (3) **Ihr persönliches Unipasswort** ein.



Schritt 4: Klicken Sie nun mit der **rechten Maustaste** auf den (1) Kontonamen in der linken Spalte und wählen Sie (2) die Option **Kontoeinstellungen**.



Schritt 5: Geben Sie als **Benutzername** Ihre **Unikennung** ein. Klicken Sie anschließend auf **Synchronisationseinstellungen für Postfach ändern**.

The screenshot shows the 'Kontoeinstellungen' (Account Settings) screen. At the top, it says 'Hhu – Kontoeinstellungen' and shows the email address 'Hhu@hhu.de'. Below this, there are three input fields: 'Benutzername' (circled in red), 'Kennwort', and 'Kontoname' (containing 'Hhu'). Below the input fields, there is a red box containing the text 'Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern' and 'Optionen zum Synchronisieren von Inhalten.' Below this, there is a section titled 'Konto löschen' with the text 'Entfernt dieses Konto von Ihrem Gerät.' At the bottom, there are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Schritt 6: Achten Sie darauf, dass bei **E-Mail herunterladen von** die Option **jedem Zeitraum** gewählt ist. Klicken Sie nun auf **Erweiterte Postfacheinstellungen**.

Kontoeinstellungen

Hhu – Synchronisierungseinstellungen

Neue E-Mail herunterladen

Je nach Nutzung

Wenn Sie einmal zahlreiche E-Mails erhalten oder Ihre E-Mails einige Tage nicht abrufen, werden die Synchronisierungseinstellungen entsprechend geändert, um Daten und Akkuleistung zu sparen.

Derzeit wird synchronisiert: **Bei Eintreffen**

☒ Immer vollständige Nachricht und Internetbilder herunterladen

E-Mail herunterladen von

jedem Zeitraum

Sendet Ihre Nachrichten unter diesem Namen.

Synchronisierungsoptionen

E-Mail

☒ Ein

Erweiterte Postfacheinstellungen
Informationen zum Posteingangs- und Postausgangsserver

Fertig Abbrechen

Schritt 7: Achten Sie darauf, dass die Konfigurationseinstellungen korrekt sind:

- **Posteingangsserver:** mail.hhu.de:993:1
- **Postausgangsserver (SMTP):** mail.hhu.de:465:1
- **Ausgangsserver erfordert Authentifizierung:** Häkchen setzen
- **Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden:** Häkchen setzen
- **SSL für eingehende E-Mails erforderlich:** Häkchen setzen
- **SSL für ausgehende E-Mails erforderlich:** Häkchen setzen

Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf **Fertig**.

Kontoereinstellungen

Hhu – Synchronisierungseinstellungen

☒ Immer vollständige Nachricht und Internetbilder herunterladen

E-Mail herunterladen von
jedem Zeitraum

Sendet Ihre Nachrichten unter diesem Namen.

Synchronisierungsoptionen

E-Mail
☒ Ein

Posteingangsserver

Postausgangsserver (SMTP)

☒ Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

☒ Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden


☒ SSL für eingehende E-Mails erforderlich

☒ SSL für ausgehende E-Mails erforderlich


Schritt 8: Bestätigen Sie auch in den anderen Dialogfenstern die Eingabe mit **Fertig** bzw. **Speichern**.

Anleitung für aktuelle Windows 10-Versionen


Schritt 1: Bei den neueren Windows-Versionen muss zunächst unter **Einstellungen** **Datenschutz** **E-Mail** und **Einstellungen** **Datenschutz** **Kontakte** der Zugriff von Windows Mail freigegeben werden. Sie müssen dafür die Schieber bei **Zulassen, dass Apps auf Ihre E-Mail zugreifen** bzw. **Zulassen, dass Apps auf Ihre Kontakte zugreifen** auf **Ein** stellen.




Schritt 2: Starten Sie nun Windows Mail. Klicken Sie auf der Startseite auf **+ Konto hinzufügen**.



Schritt 3: Wähle Sie nun **Erweitertes Setup**.



Schritt 4: Wählen Sie nun **Internet-E-Mail: POP- oder IMAP-Konten**, mit denen Sie Ihre E-Mail in einem Webbrowser anzeigen können.



Schritt 5: Konfigurieren Sie nun das E-Mail-Programm:

- (1) E-Mail-Adresse: Ihre **Uni-E-Mail-Adresse**
- (2) Benutzername: Ihre **Unikennung**
- (3) Kennwort: Ihr **Unipasswort**
- (4) Bei *Kontoname* und *Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden* können Sie beliebige Namen eintragen
- (5) Posteingangsserver: **mail.hhu.de**
- (6) Kontotyp: **IMAP4**
- (7) Postausgangsserver (SMTP): **mail.hhu.de**
- (8) Setzen Sie **Häkchen** bei
 - Ausgangsserver erfordert Authentifizierung
 - Benutzername und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden
 - SSL für eingehende E-Mails erforderlich
 - SSL für ausgehende E-Mails erforderlich
- (9) Beenden Sie die Konfiguration mit einem Klick auf **Anmelden**.

Internet-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse

Vorname.Nachname@hhu.de

1

Benutzername

vonac123

2

Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, Domäne\kevinc

Kennwort

3

Kontoname

HHU

4

Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden

Vorname Nachname

Posteingangsserver

mail.hhu.de

5

Kontotyp

IMAP4

6

Postausgangsserver (SMTP)

mail.hhu.de

7

☒ Ausgangsserver erfordert Authentifizierung☒ Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden☒ SSL für eingehende E-Mails erforderlich☒ SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

8

9



Anmelden



Abbrechen

Schritt 6: Beenden Sie die Einrichtung des Mailkontos mit einem Klick auf **Fertig**.

Konto hinzufügen



Alles erledigt!

Ihr Konto wurde erfolgreich eingerichtet.



[redacted]@hhu.de

Mail wird noch besser mit Outlook auf dem Smartphone

Verbinden Sie sich mit jedem E-Mail-Konto, und greifen Sie unterwegs auf geschäftliche und persönliche Kalender zu. Es ist kostenlos!

[App abrufen](#)

Fertig