



# Outlook 2016

**Schritt 1:** Starten Sie Outlook. Es öffnet sich der Startbildschirm. Wählen Sie hier die Option "**Weiter**"



**Schritt 2:** Bestätigen Sie im nächsten Fenster, dass Sie Outlook mit einem E-Mail-Account verbinden möchten, indem Sie die Option "**Ja**" auswählen



**Schritt 3:** Geben Sie Ihren **Namen** und Ihre **E-Mail-Adresse** ein

Konto hinzufügen ✕

**Konto automatisch einrichten**  
Outlook kann Ihre E-Mail-Konten automatisch konfigurieren.

**E-Mail-Konto**

Ihr Name:   
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:   
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

**Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen**

**Schritt 4:** Setzen Sie ein Häkchen bei (1) "**Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen**" an und klicken Sie auf (2) "**Weiter**"

Konto hinzufügen ✕

**Konto automatisch einrichten**  
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

**E-Mail-Konto**

Ihr Name:   
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:   
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

**Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen** 1.

**Schritt 5:** Wählen Sie die Option (1) "POP oder IMAP" aus und klicken Sie auf (2) "Weiter"

Konto hinzufügen

Dienst auswählen

Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst  
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen

POP oder IMAP  
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen 1.

2.

< Zurück Weiter > Abbrechen

**Schritt 6:** Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- (1) Kontotyp: **IMAP**
- (2) Posteingangsserver: **mail.hhu.de**
- (3) Postausgangsserver (SMTP): mail.hhu.de
- (4) Benutzername: **Ihre Unikennung**
- (5) Kennwort: **Ihr Unipasswort**
- (6) Nehmen Sie das Häkchen bei "Kennwort speichern" weg
- (7) Klicken Sie auf "**Weitere Einstellungen**"

Konto hinzufügen

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:  1.  
Posteingangsserver:  2.  
Postausgangsserver (SMTP):  3.

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:  4.  
Kennwort:  5.  
 Kennwort speichern 6.

Anmeldung mithilfe der gesicherten  
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.  
  
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

7.

< Zurück 

**Schritt 7:** Gehen Sie in dem neuen Fenster auf den Reiter "Postausgangsserver" und setzen Sie Häkchen bei "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und dann bei "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden"

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein **Postausgangsserver** Erweitert

**Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**

**Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**

Anmelden mit  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Schritt 8:** Gehen Sie weiter zum Reiter "Erweitert" und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- (1) Tragen Sie bei "Posteingangsserver (IMAP)" die Portnummer **993** ein
- (2) Stellen Sie bei "Verwenden Sie folgenden verschlüsselten Verbindungstyp" über das Dropdown-Menü **SSL** ein
- (3) Tragen Sie bei "Postausgangsserver (SMTP)" die Portnummer **465** ein
- (4) Stellen Sie bei "Verwenden Sie folgenden verschlüsselten Verbindungstyp" über das Dropdown-Menü **SSL** ein
- (5) Bestätigen Sie mit "OK"

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP):  Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Postausgangsserver (SMTP):  3.

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:  4.

Servertimeout

Kurz  Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben  
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

5.

**Schritt 9:** Geben Sie in dem neuen Fenster bei "Kennwort" Ihre **Unipasswort** ein

Internet-E-Mail - odenwell

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für folgenden Server ein.

Server

Benutzername:

Kennwort:

Dieses Kennwort in der Kennwortliste speichern

Die Einrichtung ist abgeschlossen!

